


- ノートパソコンの印刷設定(Windows XP の場合)


① 「プリンタと FAX」 を開き、「プリンタの追加」を開始します。

図 1 : プリンタと FAX




② 「プリンタの追加ウィザード」が開始されたら、「次へ」をクリックします。

図 2 : プリンタ追加ウィザードの開始



- ③ 「ネットワークプリンタ、またはほかのコンピュータに接続されているプリンタ」を選択し、「次へ」をクリックします。

図 3 : ローカルプリンタまたはネットワークプリンタ




- ④ 「インターネット上または自宅/会社のネットワーク上のプリンタに接続する」を選択し、下記 URL を入力します。

【小金井キャンパスの場合】 <https://print01.k.hosei.ac.jp/printers/IPP/.printer>

【市ヶ谷田町校舎の場合】 <https://print03.k.hosei.ac.jp/printers/IPP/.printer>


「次へ」を選択します。

図 4 : プリンタの設定




- ⑤ 「指定されたユーザアカウントを使う」を選択し、ユーザ ID とパスワードを入力します。
「OK」をクリックします。

図 5： インターネットポートの構成



- ⑥ 「はい」を選択し、「次へ」をクリックします。

図 6： 通常使うプリンタ




⑦完了を選択します。

図 7：プリンタの追加ウィザードの完了




⑧プリンタが作成されていることを確認し、プリンタ上で右クリックをし、「プロパティ」をクリックします。

図 8：プリンタ確認



⑨ 「プリンタ構成」タブを選択し、「オプションの設定」をクリックします。


図 9：プリンタ構成



⑩ 「内臓ハードディスク」「メモリー容量」「両面ユニット」「給紙トレイ」をそれぞれ、下記の通りに設定変更し、「OK」をクリックします。

- ・ 「内臓ハードディスク」： あり
 - ・ 「メモリー容量」： 768MB
 - ・ 「両面ユニット」： あり
 - ・ 「給紙トレイ」： 3トレイ
- ※ その他の項目はデフォルト値のままとします。

図 10：オプションの設定



以上で「ノートパソコンの印刷設定」作業は完了です。
印刷する際は、こちらで追加したプリンタを選択します。