


- ノートパソコンの印刷設定(Windows 7 の場合)


※Windows 7 Starter Edition の場合は下記の方法による印刷を行うことはできません。

1. 「スタートボタン」 → 「デバイスとプリンター」の順にクリックします。




2. 「デバイスとプリンター」ウィンドウが開きます。

「プリンターの追加」をクリックし、「プリンタの追加ウィザード」を開始します。




3. 「ネットワーク、ワイヤレスまたは Bluetooth プリンタを追加します」をクリックします。
画面が変化するので、「探しているプリンタはこの一覧にはありません」をクリックします。



4. 下記画面が表示されます。
「共有プリンターを名前で選択する」のラジオボタンをクリックし、下記 URL を入力します。
URL の入力後、「次へ」をクリックします。


【小金井キャンパスの場合】 <https://print01.k.hosei.ac.jp/printers/IPP/.printer>

【市ヶ谷田町校舎の場合】 <https://print03.k.hosei.ac.jp/printers/IPP/.printer>




5. 下記画面が表示されます。


統合認証アカウントのユーザ ID とパスワードを入力します。入力後、「OK」をクリックします。




6. 下記画面が表示されます。「次へ」をクリックします。




7. 「通常使うプリンターに設定する」のチェックが付いていないことを確認し、「完了」をクリックします。



8. 下記画面に戻ります。プリンタが作成されていることを確認し、プリンタ上で右クリックをし、「プリンタのプロパティ」をクリックします。




9. 下記画面が表示されます。「ポート」タブをクリックし、「ポートの構成」をクリックします。




10. 下記画面が表示されます。「指定したユーザーアカウントを使う」に統合認証アカウントのユーザ ID とパスワードが入力されていることを確認して、「OK」をクリックします。

※入力されていない場合は統合認証アカウントのユーザ ID とパスワードを入力し、「OK」をクリックしてください。



11. 下記画面が表示されます。

「プリンター構成」タブをクリックし、「オプションの設定」をクリックします。



12. 下記画面が表示されます。

「内蔵ハードディスク」「メモリー容量」「両面ユニット」「給紙トレイ」をそれぞれ、下記の通りに設定変更し、「OK」をクリックします。

【設定変更が必要な項目】

- ・「内蔵ハードディスク」： あり
- ・「メモリー容量」： 768MB
- ・「両面ユニット」： あり
- ・「給紙トレイ」： 3トレイ

※ その他の項目は変更しないでください。

① 設定変更が必要な項目をクリック。

② ▼をクリックして、設定を変更。

③ ①～②をくりかえして、設定変更が必要な項目を全て変更したら、「OK」をクリック。

設定項目(D):	
内蔵ハードディスク	あり
RAMディスク	なし
メモリー容量	768MB
両面ユニット	あり
給紙トレイ構成	3トレイ
暗証番号の最小桁数	0
認証/集計時の入力項目	User IDとAccount ID

設定の変更: 給紙トレイ構成(E): 3トレイ

OK キャンセル 標準に戻す(D) ヘルプ(H)

以上で、作業は終了です。

貸与ノートパソコンからオンデマンド印刷する際は、この作業で追加したプリンタを選択します。